

Datei-Upload

Der Datei-Upload, der in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen implementiert wurde, soll es Studenten ermöglichen Abgaben vollständig über die Studenten-Schnittstelle (FN2SSS) abwickeln zu können. Eine erste Iteration wurde im Februar 2019 abgeschlossen und ermöglicht den eigentlichen Upload von Dokumenten, sowie deren rudimentäre Verwaltung durch FN2SSS und das PA-Modul.

Gesteuert wird der Datei-Upload letztlich durch das Feld hochladen in der Tabelle teilprf, das im PO-Modul für jede Teilprüfung gesetzt werden kann.

Nötige Version, Felder und Einträge

Der Datei-Upload wird in FN2WEB ab Version 2.04.02.000 und in den fn2Modulen ab dem Release vom 18.02.2019 (Version 2.0.6988.25824) unterstützt.

Bis Release 2.04.09:

Seitens der Datenbank werden die Tabellen DATEI_UPLOAD und PRFSTD_ENDGUELTIG benötigt.

Ab Release 2.04.10:

Seitens der Datenbank werden die Tabellen UPLOAD, PRFSTD_UPLOAD und PRFSTD_ENDGUELTIG benötigt.

Zudem werden die Spalten END_TIMESTAMP und ENDGUELTIG in der Tabelle PRFSTD und die Spalte HOCHLADEN in der Tabelle TEILPRF erwartet. Falls diese nicht vorhanden sind, bitte nochmal die veröffentlichten SQL-Skripte aus dem Zeitraum November 2018 bis Februar 2019 durchgehen.

Folgend werden die nötigen Konfigurationsparameter mit **beispielhaften** Werten aufgelistet. Auf deren Bedeutung wird im Abschnitt [Konfiguration](#) näher eingegangen.

context.xml

In die tomcat context.xml müssen in dem Abschnitt für allgemeine Parameter

```
<Parameter description="Pfad fuer Datei-Uploads" name="DATEIUPLOADPATH" value="${catalina.base}/temp/uploads/" />
```

und in dem Abschnitt für FN2SSS

```
<!-- Datei-Upload -->
<Parameter description="Valide MIME-Typen fuer den FileUpload in der SSS, mit Doppelpunkt trennen" name="FN2SSS.UPLOAD_MIME" value="application/pdf"/>
<Parameter description="Suffix fuer den Pfad von FileUploads in der SSS" name="FN2SSS.UPLOAD_SUFFIX" value="SSS/" />
<!-- Datei-Upload -->
```

ergänzt werden.

FN2SSS/WEB-INF/web.xml

In der web.xml von FN2SSS werden die <init-param>

```
<init-param>
  <description>Maximalgröße für POST-Requests über die SSS in
byte</description>
  <param-name>REQUEST_SIZE_LIMIT</param-name>
  <param-value>51200</param-value>
</init-param>
<init-param>
  <description>Maximalgröße für einzelne, hochgeladene Dateien in
byte</description>
  <param-name>UPLOAD_MAX_FILE_SIZE</param-name>
  <param-value>104857600</param-value>
</init-param>
```

erwartet.

Falls der Menüpunkt zum Hochladen von Arbeiten in FN2SSS ausgeblendet ist, muss aus dem Value des Init-Parameters 'NAV_CONFIG' der Eintrag 'datei_upload' entfernt werden.

FN2XML/WEB-INF/web.xml

Die web.xml von FN2XML sollte um den Eintrag

```
<load-on-startup>1</load-on-startup>
```

innerhalb des XML-Tags <servlet> ergänzt werden (auf gleicher Ebene wie <servlet-class> und <servlet-name>).

Konfiguration

Viele Aspekte des Datei-Uploads lassen sich, meist über die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Parameter, konfigurieren.

Speicherort



FlexNow ist kein Datei-Verwaltungssystem.

Der Datei-Upload ist lediglich zum logischen Handling und Weiterreichen von Dateien an ein dediziertes System gedacht, wobei die für uns interessanten Daten in der Datenbank gespeichert werden und zusätzlich Funktionen von uns bereit gestellt werden.

Der Speicherort setzt sich aus

```
DATEIUPLOADPATH + FN2SSS.UPLOAD_SUFFIX
```

zusammen. Zum Beispiel würde sich mit
DATEIUPLOADPATH=„\${catalina.base}/temp/uploads/“ und
FN2SSS.UPLOAD_SUFFIX=„SSS/“ der Pfad \${catalina.base}/temp/uploads/SSS/ ergeben. In
den Parametern werden also Strings erwartet, die letztlich auf ein Verzeichnis deuten (bitte auf die '/'
achten).

Beachtet werden muss, dass

- das Verzeichnis vorhanden ist (es wird nicht erstellt)
- der Nutzer, unter dem der Tomcat-Server läuft, dort Schreibrechte hat

MIME-Typ

Mit dem Parameter FN2SSS.UPLOAD_MIME müssen für den Upload zulässige MIME-Typen nach
[RFC2046](#) hinterlegt werden. Wie schon in der Beschreibung erklärt, müssen die einzelnen Typen mit
Doppelpunkten getrennt werden, z.B. würde ein value von

```
application/pdf:text/plain
```

für .pdf und .txt (und Ähnliche) stehen. Eine Liste mit den gängigsten MIME-Typen ist [hier](#) zu finden.

Mit fn2Web-Release [2.04.10](#) und folgend, werden die hochgeladenen Dateien genauer analysiert um
ihren Datei-Typ zu bestimmen. Eine vollständige Liste der unterstützten Typen kann [hier](#) gefunden
werden.

Begrenzung der Datei/Upload-Größe

Die maximale Datei- bzw. Uploadgröße ist über die Parameter UPLOAD_MAX_FILE_SIZE und
REQUEST_SIZE_LIMIT einstellbar. Wie der Name schon sagt wird in UPLOAD_MAX_FILE_SIZE die max.
Größe einzelner Dateien in Byte angegeben. REQUEST_SIZE_LIMIT begrenzt die Größe des kompletten
Requests (auch für nicht-Uploads).

Ist für UPLOAD_MAX_FILE_SIZE ein valider Zahlenwert gesetzt, dann wird REQUEST_SIZE_LIMIT bei
Uploads ignoriert.

Falls keiner der beiden Parameter gesetzt ist, wird für REQUEST_SIZE_LIMIT ein Default von 50 kB
angenommen.

Die maximal Anzahl an hochladbaren Dateien wird in der Tabelle TEILPRF in der Spalte HOCHLADEN
für jede Teilprüfung separat angegeben.

Die Parameter UPLOAD_MAX_FILE_SIZE und REQUEST_SIZE_LIMIT gelten auch für andere Uploads (z.B.
Teilnehmerlisten im CSV-Format in FN2LM). Sie müssen in der jeweiligen web.xml eingetragen
werden.

Zur Erinnerung:

```
1 kB = 2^10 B = 1024 B
1 MB = 2^20 B = 1048576 B
```

Optionale Einträge in context.xml

Gilt ab Release [2.04.11](#):

```
<Parameter description="Sollen bei finaler Abgabe Mails an den Dozenten
verschickt werden? (true/false)"
name="FN2SSS.SEND_MAIL_FINALE_ABGABE_DOZENT" value="true"/>
<Parameter description="Sollen bei finaler Abgabe Mails an den Studenten
verschickt werden? (true/false)" name="FN2SSS.SEND_MAIL_FINALE_ABGABE_STUDI"
value="true"/>
```

Wenn die Parameter vorhanden sind und auf 'true' steht, werden bei endgültiger Abgabe [Mails](#) an die verantwortlichen Dozenten (mail=503) und den bzw. die betroffenen Studenten (mail=504) verschickt. Die Mails müssen im PO-Modul [konfiguriert](#) werden.

Gilt ab Version [2.04.08.007](#):

Optional kann der Zeitpunkt angegeben werden, zu dem täglich nach abgabefälligen Uploads gesucht wird.

```
<Parameter description="Uhrzeit, zu der täglich nach verstrichenen Abgabe-
Fristen gesucht wird. Format 'HH:mm'" name="FN2SSS.DATEI_UPLOAD_CHECK_TIME"
value="00:00"/>
```

Der Zeitpunkt defaultet auf 00:00 Uhr, wenn der Parameter nicht vorhanden ist oder nicht im richtigen Format ('HH:mm') hinterlegt wurde.

Gilt bis Version [2.04.08.006](#):

Optional kann das Intervall angegeben werden, in dem nach abgabefälligen Uploads gesucht wird.

```
<Parameter description="Intervall mit dem nach abgabefälligen Uploads
gesucht wird in Sekunden" name="FN2SSS.DATEI_UPLOAD_CHECK_INTERVALL"
value="10800"/>
```

Das Intervall hat einen Default-Wert von einer Stunde (wenn der Parameter nicht vorhanden ist) und einen Minimal-Wert von einer halben Stunde.

Deckblatt einfügen

Auf Wunsch kann den in FN2SSS hochgeladenen PDF-Dateien ein via XSLT generiertes Deckblatt beigelegt werden. dafür muss in der web.xml von FN2SSS der Init-Parameter 'ATTACH_PAGE_TO_UPLOAD' vorhanden und auf 'true' stehen:

```
<init-param>
  <description>Soll ein Deckblatt den Uploads vorangestellt werden?
  (true/false)</description>
  <param-name>ATTACH_PAGE_TO_UPLOAD</param-name>
  <param-value>true</param-value>
</init-param>
```

Zudem wird eine XSL-Datei 'Upload_Deckblatt.xsl' im XSL-Verzeichnis von FN2XML erwartet ('FN2XML.XSLPATH' in der context.xml). Bei Interesse kann eine Liste der Übergabeparameter bei uns erfragt werden.

Überschriften und Texte

Mit fn2Web-Release [2.04.10](#) und folgend, werden die zugehörigen Textschnipsel, Überschriften, etc. von Custvalues auf .properties-Dateien umgestellt. Die aktuellen Beispiele für den Datei-Upload, upload_de.properties und upload_en.properties, befinden sich unter .../Konfigurationsdateien/FN2SSS/WEB-INF/classes/de/ihb/flexnow/ss/properties (siehe auch die zugehörigen Patchnotes).

Die Umarbeitung der Lokalisierung via Properties ist im Moment work in progress. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Automatische Abgabe von Dateien

Mit fn2Web-Release [2.04.11](#) wurde die automatische Abgabe von Dateien von FN2XML nach FN2Service ausgelagert um die zugehörigen Benachrichtigungen via Mail besser technisch umsetzen zu können. Die zugehörigen SQL-Statements sind in den Skripten mit den Ids 1238 und 1253 zu finden.

In der web.xml von FN2Service kann, für den Fall, dass FN2Service nicht auf dem gleichen Server läuft wie FN2SSS, optional ein Parameter mit dem Pfad zu den gespeicherten, hochgeladenen Dateien angegeben werden. Der dort hinterlegte Pfad überschreibt dann die Kombination aus DATEIUPLOADPATH und FN2SSS.UPLOAD_SUFFIX. Befinden sich FN2SSS und FN2Service auf dem gleichen Server, kann der Parameter ignoriert werden.

```
<init-param>
  <description>Optionaler Pfad für Uploads</description>
  <param-name>PATH_UPLOADS_OPTIONAL</param-name>
  <param-value>/optionaler/pfad/falls/FN2Service/auf/anderem/server/</param-value>
</init-param>
```

Download der Dateien in FN2LM

Die jeweils zugehörigen Prüfer können hochgeladene Dateien über den Menüpunkt „Arbeiten

herunterladen“ in FN2LM zur Korrektur herunterladen. Dazu muss im Init-Parameter 'NAV_CONFIG' in der web.xml von FN2LM der Eintrag „abschlussarbeiten“ aus dem Value entfernt werden, bzw. im Init-Parameter 'NAV_ROLE_CONFIG' bei einer gewünschten Rolle hinzugefügt werden, z.B.:

```
<init-param>
  <description>
    In diesem Parameter kann angegeben in Abhängigkeit der Rolle eines
    Benutzers angegeben werden welche Menüpunkte dem Benutzer angezeigt werden:
    rolle1:menüpunkt1,menüpunkt2;rolle2:menüpunkt2
  </description>
  <param-name>NAV_ROLE_CONFIG</param-name>
  <param-value>2:abschlussarbeiten,prf,prf-zentral,studentendaten</param-
value>
</init-param>
```

In FN2LM werden die hochgeladenen Dateien dann nach den zugehörigen Prüfungen sortiert zum Download aufgelistet. Es können einzelne Dateien oder mehrere gezip heruntergeladen werden. Der ZIP-Datei wird eine Übersichtstabelle in CSV-Format beigelegt, die auf Wunsch auch anonymisiert erstellt wird.

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Systementwicklung und Datenbankanwendung

Arbeiten

Filter nach:

Markierte als ZIP-Datei herunterladen

Markierte anonymisiert als ZIP-Datei herunterladen


<input type="checkbox"/>	Dateien	Korrekturfrist	Name	Matrikel-Nr	Titel
Bachelorarbeit - Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik					
<input type="checkbox"/>	HAAeAe.pdf 12.11.2020, 15:50:43 MT_Mein_erstes_Modulhandbuch_3237_1_de_Rom.pdf 12.11.2020, 10:38:39	26.08.2025	Simone Schineller	995	Es wurde kein Titel für die Arbeit hinterlegt
DiplomarbeitOhneMedienInf -					
<input type="checkbox"/>	UploadTest_3.pdf 09.11.2022, 15:02:18 UploadTest_2.pdf 09.11.2022, 15:02:18 UploadTest_1.pdf 09.11.2022, 15:00:45	27.02.2023	Christoph Hahn	1001	Titel in Deutsch

Markierte als ZIP-Datei herunterladen

Markierte anonymisiert als ZIP-Datei herunterladen

Download von Arbeiten im PA-Modul

Ab Release 2.04.11 können hochgeladene Arbeiten über das PA-Modul heruntergeladen und eingesehen werden:



Diese Funktion ist auf PDF-Dateien beschränkt und soll hauptsächlich der Kontrolle des Arbeitstitels, der beteiligten Prüfer u.Ä. dienen.

Hierfür wurde mit Release 2.04.11 eine neue Rolle 'FN2ServiceIntern' eingeführt, die einem Benutzer zugeordnet werden muss (siehe SQL-Skript 1265). Zudem müssen folgende Einträge in der Setup-Tabelle vorhanden und sinnvoll gefüllt sein:

Parameter	Wert	Erklärung
PA_UPLOAD_ANZEIGEN	true/false	schaltet die Funktion an oder aus
INTERN_USER	Kennung	Die Kennung des FN2ServiceIntern-Nutzers
INTERN_PASS	Passwort	Das Passwort des FN2ServiceIntern-Nutzers
INTERN_SERVER	URL	Die Adresse der FN2Service-Web-App
INTERN_VERZEICHNIS	Dateipfad	Der Pfad (vom fn2Module-Verzeichnis ausgehend) in dem die heruntergeladenen PDFs zwischengespeichert werden sollen

Da das Passwort im Klartext abgelegt wird (analog zum Druck-User), raten wir dringend hierfür einen eigenen Nutzer anzulegen und diesem keine weiteren Rollen zuzuweisen.

Falls im FN2AUTH Parameter 'ROLLENERLAUBT' (in der web.xml) die Rolle 7 (allgemeiner Nutzer) nicht erlaubt ist, muss dort wenigstens die im SQL-Skript 1238 angelegte Rolle 49 (FN2ServiceIntern) gestattet werden. Siehe auch den Wiki-Eintrag zu [FN2Service](#).

Klausur-Upload

Da der Klausur-Upload weitestgehend die gleiche Infrastruktur wie der Datei-Upload nutzt, können die zugehörigen Parameter größtenteils abgeleitet werden:

Die Parameter-Benennung bleibt gleich, es müssen lediglich die

- Einträge in der in FN2SSS-web.xml statt dessen in die FN2LM-web.xml
- Einträge in der context.xml statt dessen mit 'FN2LM' beginnen

Selbstverständlich müssen die Werte sinnvoll gewählt werden, z.B. sollte FN2LM.UPLOAD_SUFFIX den Wert „LM/“ oder ähnlich haben.

Da für Klausur-Uploads eine Fächer/Prüfungsspezifische Begrenzung der Anzahl nur wenig Sinn macht, kann die maximale Anzahl der hochladbaren Dateien global in der FN2LM-web.xml mit dem Init-Parameter 'UPLOAD_LIMIT' eingestellt werden:

```
<init-param>
  <description>Anzahl der max. Klausuren, die pro Prüfungszeitraum hoch
geladen werden dürfen</description>
  <param-name>UPLOAD_LIMIT</param-name>
  <param-value>3</param-value>
</init-param>
```

Ist der Wert negativ, nicht vorhanden oder nicht als Zahl interpretierbar, können beliebig viele Uploads durchgeführt werden.

Verschlüsselung

Wenn gewünscht, können die hochgeladenen Klausuren zusätzlich verschlüsselt werden. Dazu muss in der FN2LM-web.xml ein Init-Parameter ENCRYPT_KLAUSUREN mit dem Wert true hinterlegt werden:

```
<init-param>
  <description>Sollen hochgeladene Klausuren verschlüsselt werden?
(true/false)</description>
  <param-name>ENCRYPT_KLAUSUREN</param-name>
  <param-value>true</param-value>
</init-param>
```

Das verwendete Verfahren kann ebenfalls über Init-Parameter gewählt werden.

Für die verwendete Transformation der Parameter CIPHER:

```
<init-param>
  <description>Welche Transformation soll verwendet werden?</description>
  <param-name>CIPHER</param-name>
  <param-value>#####</param-value>
</init-param>
```

Für den verwendeten Schlüssel der Parameter CIPHER_KEY:

```
<init-param>
  <description>Verwendeter Schlüssel</description>
  <param-name>CIPHER_KEY</param-name>
  <param-value>#####</param-value>
</init-param>
```

Valide Werte können [hier](#) entnommen werden, sind jedoch nicht alle implementiert. Bei Bedarf bitte bei uns nachfragen.

Die Parameter sind **alle optional**. Wenn sie nicht vorhanden sind, werden folgende Defaults genutzt:

Parameter	Default-Wert	Effekt
ENCRYPT_KLAUSUREN	false	Klausuren werden nicht verschlüsselt
CIPHER	AES/CBC/PKCS5Padding	AES mit CBC und PKCS5-Padding
CIPHER_KEY	#####	Bitte bei Bedarf erfragen

Feedback-Upload

Ab dem FN2WEB-Release [2024-03](#) ist der Feedback-Upload für Dozenten in FN2LM möglich, mit dessen Hilfe ein direktes Feedback, zu von den Studenten hochgeladenen Prfstld-Uploads ermöglicht wird.

Damit die Funktion verwendet werden kann, muss in der context.xml des Tomcats der Parameter „**FN2LM.UPLOAD_FEEDBACK**“ hinzugefügt und **value=„all“** oder **value=„PA“** gesetzt werden.

- **Value=„all“** bedeutet, dass Feedback-Dateien **sowohl in der Studierendenschnittstelle, als auch im PA-Modul sichtbar sind.**
- **Value=„PA“** bedeutet, dass Feedback-Dateien **nur im PA-Modul sichtbar sind.**
- **Value=„false“**, bzw. das Nichtsetzen des Parameters bedeutet, dass das Feature komplett nicht verwendet werden kann.

```
<Parameter description="Schalter, der bestimmt, ob Feedback-Dateien von den Lehrenden hochgeladen werden können (all/PA/false). all=Anzeige PA + SSS, PA=Anzeige nur PA, false=Deaktivieren des Features" name="FN2LM.UPLOAD_FEEDBACK" value="all"/>
```

Damit im PA-Modul die Feedback-Uploads der Dozenten angezeigt werden, muss in der Tabelle Setup der **param PA_FEEDBACK_ANZEIGEN** auf den **value TRUE** gesetzt werden.

Zusätzlich benötigt werden die Datenbankskripte mit den Ids: 1308 (neue Tabelle prfstld_feedback), 1309 (neue Rechte, die für den Feedbackupload benötigt werden) und 1310 (neue Flog-Typen, Log-Elemente/Schlüssel für den Feedbackupload).

Beim ersten Aufruf wird die Seite folgendermaßen aussehen:

<input type="checkbox"/>	Dateien	Korrekturfrist	Name	Matrikel-Nr	Titel	Feedback hochladen
Bachelorarbeit - Diplomstudiengang Wirtschaftspädagogik Informationstechnologie						
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>12.11.2020, 15:50:43</div><div></div><div>12.11.2020, 10:38:39</div></div>	26.08.2025	<div></div>	995	<div></div>	<div>Feedback hochladen</div>
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>16.01.2024, 13:26:05</div><div></div><div>16.01.2024, 13:26:37</div></div>	26.08.2025	<div></div>	1001	<div></div>	<div>Feedback hochladen</div>
DiplomarbeitOhneMedienInf - Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik						
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>09.11.2022, 15:02:18</div><div></div><div>09.11.2022, 15:02:18</div><div></div><div>09.11.2022, 15:00:45</div></div>	27.02.2023	<div></div>	1001	<div></div>	<div>Feedback hochladen</div>
Teilprüfung1 - Test Studiengang Web						
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>24.11.2023, 11:36:21</div></div>	Keine Korrekturfrist gesetzt	<div></div>	1001	<div></div>	<div>Feedback hochladen</div>

Durch den Klick auf „Feedback hochladen“ erscheint eine Upload-Formular. Durch das Auswählen einer Datei und das Klicken auf „Datei auswählen“, erscheint folgende Übersicht, bei der mehrere Möglichkeiten zur Auswahl stehen:

- Durch das Auswählen einer weiteren Datei lassen sich weitere Dateien auswählen
- Ausgewählte Dateien können wieder entfernt werden
- Durch das Klicken auf „Dateien hochladen“ werden die Datei(en) hochgeladen.

<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>16.01.2024, 13:26:05</div><div></div><div>16.01.2024, 13:26:37</div></div>	26.08.2025	<div></div>	1001	<div></div>	<div>Feedback hochladen</div>
<div><div>Upload-Formular</div><div>Datei auswählen: <div>Durchsuchen... Upload_Feedback_1.pdf</div> <div>Datei auswählen</div></div><div>Feedback-Dateien für : 'Bachelorarbeit - Diplomstudiengang Wirtschaftspädagogik Informationstechnologie' und Matrikelnummer: 1001</div><div><div>Upload_Feedback_1.pdf</div> <div>Entfernen</div></div><div><div>Dateien Hochladen</div></div></div>						

Sobald die Datei(en) (bisher Stand: 2024-03 gibt es keine Begrenzung der Anzahl) hochgeladen wurde(n), erscheint unter den Uploads der Studenten ein Balken mit den Überschriften „Feedback Dateiname: Zum Umschalten bitte klicken:“, „Datum“ und „Löschen“. Dieser zeigt an, dass Feedback-Uploads existieren. Damit diese angezeigt werden, muss auf den Balken geklickt werden. Dadurch entsteht folgende Ansicht:

<input type="checkbox"/>	16.01.2024, 13:26:05 16.01.2024, 13:26:37	26.08.2025		1001		Feedback hochladen
Feedback Dateiname: Zum Umschalten bitte klicken			Datum:		Löschen	
Upload_Feedback_1.pdf			02.02.2024		Löschen	

Es besteht die Möglichkeit, die Feedback-Uploads nochmal zu löschen, oder sich diese, durch einen Klick auf den Dateinamen, anzeigen zu lassen.

Download von Feedback-Dateien in FN2SSS

Sobald das Feedback vom Dozenten hochgeladen wurde, ist es auch für den Studenten in der Studierendenschnittstelle sichtbar. Sobald dieser in dem Bereich für Datei-Uploads die Prüfung auswählt, erscheint dem Studierenden folgende Übersicht:

Diplomstudiengang Wirtschaftspädagogik Informationstechnologie

Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) - Abschlussarbeit - Bachelorprüfungen

✓ Sie haben Dateien fristgerecht abgegeben.

Beginn der Bearbeitungszeit: 19.11.2018
 Verlängerung genehmigt bis: 15.11.2024
 Endgültig abgegeben am: 16.01.2024

Prüfer:

Abgegebene Dateien

Datum	Dateiname
16.01.2024, 13:26:05	
16.01.2024, 13:26:37	

Feedback

Datum	Dateiname
02.02.2024, 11:40:01	Upload_Feedback_1.pdf

Durch einen Klick auf den Dateinamen wird die Datei runtergeladen.

Die Sichtbarkeit des Bereiches nach einer Verbuchung wird durch das bereits existierende Custvalue „anzeigeDauerErgebnisse“ des Projektes „FN2SSS“ und dem Korrekturdatum der Prüfung geregelt.

Löschen des Feedback-Uploads durch den Dozenten

Die Löschbarkeit eines Feedback-Uploads wird je nach value des Parameters „FN2LM.UPLOAD_FEEDBACK“ unterschiedlich eingeschränkt:

- **Value=„all“:** Sobald ein Student das Feedback heruntergeladen hat, kann es nicht mehr gelöscht werden.
- **Value=„PA“:** Das Löschen wird anhand des neuen Parameters

„FEEDBACK_LOESCHEN_NACH_FREIGABE“, der in die web.xml des Projektes FN2LM eingetragen werden soll, und dem freigabedatum der Prüfung (Feld freigabedatum in der Tabelle prfstb) geregelt. Das Param-value muss eine Ganzzahl sein. Diese steht für die Anzahl der Tage, in denen der Feedback-Upload nach der Freigabe einer Prüfung gelöscht werden kann. Falls der Parameter nicht vorhanden ist, oder keinen gültigen Ganzzahlenwert besitzt, wird mit der Zahl 10 (Tage) anstelle des Parameters gerechnet.

```
<init-param>
  <description>Falls nur eine Anzeige des Feedbacks im PA vorgesehen ist,
wird die
      Löschbarkeit des Feedbacks anhand des Parameters bestimmt
      ((aktuelles Datum - param-value (Zahlenwert entspricht
Tagen))&lt;&#061;<!-- <= --> freigabedatum).
      Falls ein ungültiger Wert eingetragen wird, wird als Standard
der Wert 10 (Tage) für die Rechnung genommen</description>
  <param-name>FEEDBACK_LOESCHEN_NACH_FREIGABE</param-name>
  <param-value>10</param-value>
</init-param>
```

From:

<https://wiki.ihb-eg.de/> - FlexWiki

Permanent link:

<https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2/datei-upload?rev=1707988605>

Last update: **2024/02/15 10:16**

