

# Konfiguration der Navigation in FN2Web-Komponenten unter Angular

## Vorwort

Wie bislang, kann für die einzelnen Komponenten von fn2Web die Anzeige der einzelnen Links im Navigationsmenü über Parameter in der web.xml Datei der jeweiligen Komponente über die Parameter **NAV\_CONFIG** und **NAV\_ROLE\_CONFIG** angepasst werden. Mit dem Umstieg auf Angular wurde diese Funktion leicht angepasst.

## Neuheiten mit Angular

Bisslang konnte entweder der Parameter **NAV\_CONFIG** oder der Parameter **NAV\_ROLE\_CONFIG** verwendet werden, jedoch nicht beide zugleich. Für Komponenten unter Angular ist dies nun möglich.

### Parameter NAV\_ROLE\_CONFIG

Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine **Whitelist** d.h. es wird definiert, welche Menüpunkte für bestimmte Rollen angezeigt werden. Der Parameter-Wert muss folgendermaßen aufgebaut sein:

```
[RolleId]: [MenuPunkt], ..., [MenuPunkt]; [RolleId]: [MenuPunkt], ..., [MenuPunkt]; ...; [RolleId]: [MenuPunkt], ..., [MenuPunkt]
```

Falls der Parameter nicht in der web.xml hinterlegt wurde, können alle Rollen alle Menüpunkte sehen.

### Parameter NAV\_CONFIG

Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine **Blacklist** d.h. es wird definiert, welche Menüpunkte (unabhängig von der Rolle) **nicht** angezeigt werden. Der Parameter-Wert muss folgendermaßen aufgebaut sein:

```
[MenuPunkt]; ...; [MenuPunkt]
```

Falls der Parameter nicht in der web.xml hinterlegt wurde, können alle Rollen alle Menüpunkte sehen.

### Parameter NAV\_CONFIG und NAV\_ROLE\_CONFIG zusammen

Falls beide Parameter gesetzt werden gilt folgende Regel:

Es werden für bestimmte Rollen nur deren, über **NAV\_ROLE\_CONFIG** zugewiesene Menüpunkte angezeigt falls diese nicht im Parameter **NAV\_CONFIG** gesetzt wurden. Der Parameter **NAV\_CONFIG** kann somit die Regeln für **NAV\_ROLE\_CONFIG** überschreiben.

# Menüpunkte für die Komponenten

## Nicht einstellbare Menüpunkte

- Der Menüpunkt **home** wird immer angezeigt. Hier werden ein Begrüßungs- und ein Infotext angezeigt. Zudem werden hier ggf. die WWW-Meldungen angezeigt.
- Der Menüpunkt **logout** wird immer angezeigt.
- Der Menüpunkt **application** wird immer angezeigt wenn der angemeldete Benutzer auf mehrere Komponenten von fn2Web Zugriff hat. Dieser Link führt zurück zur Auswahl.
- Der Menüpunkt **orgseinheit** wird immer angezeigt wenn der angemeldete Benutzer Zugriff auf mehrere Orgeinheiten hat und diese für die aktuelle fn2Web-Komponente relevant sind.

## Information zu Untermenüs

Bestimmte Menüpunkte werden in Untermenüs zusammengefasst. Hier gilt folgende Regel: Solange mindestens ein Eintrag eines Untermenüs für den Benutzer freigegeben ist wird das Untermenü angezeigt. Um ein Untermenü auszublenden müssen alle Einträge ausgeblendet werden.

## FN2RBACWeb2

Parameter	Funktion
person_new	Neue Person hinzufügen
person_edit	Person bearbeiten
student_import	Studentdaten importieren
active_sessions	Aktive Sitzungen anzeigen
ldap_update	LDAP-Update ausführen

## FN2PA

Parameter	Funktion
Studentendaten	Studentendaten
Import_OrgEinheiten	Orgeinheiten importieren
Import_LVs	Lehrveranstaltungen importieren
Import_Prfangs	Prüfungsangebote importieren
verteilen	Verteilen
ab_alumni	Abschlüsse Alumni
ab_jahrbuch	Abschlüsse Jahrbuch
ab_statistik	Abschlüsse Statistik
zd	Einfache Zeugnisse und Diploma Supplements drucken
komp_zeugnis	Komplexe Zeugnisse und Diploma Supplements drucken
wwwM	Verwaltung der WWW-Meldungen
passwortAendern	Passwort ändern

From:

<https://wiki.ihb-eg.de/> - **FlexWiki**

Permanent link:

<https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2/navconfig>

Last update: **2024/04/11 15:05**

