

Konfiguration der Navigation in FN2Web-Komponenten unter Angular

Vorwort

Wie bislang, kann für die einzelnen Komponenten von fn2Web die Anzeige der einzelnen Links im Navigationsmenü über Parameter in der web.xml Datei der jeweiligen Komponente über die Parameter **NAV_CONFIG** und **NAV_ROLE_CONFIG** angepasst werden. Mit dem Umstieg auf Angular wurde diese Funktion leicht angepasst.

Neuheiten mit Angular

Bislang konnte entweder der Parameter **NAV_CONFIG** oder der Parameter **NAV_ROLE_CONFIG** verwendet werden, jedoch nicht beide zugleich. Für Komponenten unter Angular ist dies nun möglich.

Parameter ****NAV_ROLE_CONFIG****

Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine **Whitelist** d.h. es wird definiert, welche Menüpunkte für bestimmte Rollen angezeigt werden. Der Parameter-Wert muss folgendermaßen aufgebaut sein:

```
[RolleId]: [MenuPunkt], ..., [MenuPunkt]; [RolleId]: [MenuPunkt], ..., [MenuPunkt]; ...; [RolleId]: [MenuPunkt], ..., [MenuPunkt]
```

Falls der Parameter nicht in der web.xml hinterlegt wurde, können alle Rollen alle Menüpunkte sehen.

Parameter ****NAV_CONFIG****

Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine **Blacklist** d.h. es wird definiert, welche Menüpunkte (unabhängig von der Rolle) **nicht** angezeigt werden. Der Parameter-Wert muss folgendermaßen aufgebaut sein:

```
[MenuPunkt]; ...; [MenuPunkt]
```

Falls der Parameter nicht in der web.xml hinterlegt wurde, können alle Rollen alle Menüpunkte sehen.

Parameter ****NAV_CONFIG**** und ****NAV_ROLE_CONFIG**** zusammen

Falls beide Parameter gesetzt werden gilt folgende Regel:

Es werden für bestimmte Rollen nur deren, über **NAV_ROLE_CONFIG** zugewiesene Menüpunkte angezeigt falls diese nicht im Parameter **NAV_CONFIG** gesetzt wurden. Der Parameter **NAV_CONFIG** kann somit die Regeln für **NAV_ROLE_CONFIG** überschreiben.

Menüpunkte für die Komponenten

Nicht einstellbare Menüpunkte

- Der Menüpunkt **home** wird immer angezeigt. Hier werden ein Begrüßungs- und ein Infotext angezeigt. Zudem werden hier ggf. die WWW-Meldungen angezeigt.
- Der Menüpunkt **logout** wird immer angezeigt.
- Der Menüpunkt **application** wird immer angezeigt wenn der angemeldete Benutzer auf mehrere Komponenten von fn2Web zugriff hat. Dieser Link führt zurück zur Auswahl.
- Der Menüpunkt **orginheit** wird immer angezeigt wenn der angemeldete Benutzer Zugriff auf mehrere Orgeinheiten hat und diese für die aktuelle fn2Web-Komponente relevant sind.

Information zu Untermenüs

Bestimmte Menüpunkte werden in Untermenüs zusammengefasst. Hier gilt folgende Regel: Solange mindestens ein Eintrag eines Untermenüs für den Benutzer freigegeben ist wird das Untermenü angezeigt. Um ein Untermenü auszublenden müssen alle Einträge ausgeblendet werden.

FN2RBACWeb2

Parameter	Funktion
person_new	Neue Person hinzufügen
person_edit	Person bearbeiten
student_import	Studentdaten importieren
active_sessions	Aktive Sitzungen anzeigen
ldap_update	LDAP-Update ausführen

FN2PA

Parameter	Funktion
Studentendaten	Studentendaten
Import_OrgEinheiten	Orgeinheiten importieren
Import_LVs	Lehrveranstaltungen importieren
Import_Prfangs	Prüfungsangebote importieren
verteilen	Verteilen
ab_alumni	Abschlüsse Alumni
ab_jahrbuch	Abschlüsse Jahrbuch
ab_statistik	Abschlüsse Statistik
zd	Einfache Zeugnisse und Diploma Supplements drucken
komp_zeugnis	Komplexe Zeugnisse und Diploma Supplements drucken
wwwM	Verwaltung der WWW-Meldungen
passwortAendern	Passwort ändern

From:

<https://wiki.ihb-eg.de/> - **FlexWiki**

Permanent link:

<https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2/navconfig?rev=1712840539>

Last update: **2024/04/11 15:02**

