
Prüferwahl bis einschließlich 2.04.06

Hier ist die alte Konfiguration der Prüferwahl beschrieben. Die aktuelle (gültig ab fn2Web-Version 2.04.07.000 vom 28.01.2020) ist hier beschrieben.



Wenn der value des Custvalues **alleAnmeldenTPG** auf **false** oder **0** steht, wird auf der Oberfläche eine Prüferwahl angezeigt, falls die Teilprüfungsteile mit einer Teilprüfungsgruppe verknüpft sind.



Es müssen dann soviele Prüfer ausgewählt werden, wie in der Teilprüfungsgruppe unter 'Anzahl Prüfer, die an der Prüfer beteiligt sind' festgelegt ist. Wichtig hierbei ist, dass wenn der Custvalue wie oben beschrieben eingestellt ist, hier zwingend eine Anzahl eingetragen werden muss, da ansonsten die Prüfungsanmeldung nicht möglich ist. **Sonderfall:** Wird als Anzahl 0 eingetragen, dann wird falls es genau einen Prüfer gibt, dieser automatisch der Prüfung zugeordnet. Existieren mehr als ein Prüfer wird kein Prüfer bei der Anmeldung eingetragen.

Soll keine Prüferwahl angezeigt werden, stellt man den value von **alleAnmeldenTPG** auf **true**, **1** oder **2**. In diesem Fall ist es möglich, das Feld 'Anzahl Prüfer, die an der Prüfer beteiligt sind' leer zu lassen. Diese Einstellung wirkt sich wie folgt auf die Anmeldung aus:

- Einstellung **true** oder **1**: Alle Prüfer der TPG werden bei der Anmeldung in prfstdteil_oe eingetragen und erhalten somit das Schreibrecht.
- Einstellung **2**: Nur für Prüfer, die auf aktiv und verantwortlich gesetzt sind, wird ein prfstdteil_oe Eintrag erzeugt, wodurch sie Schreibrecht erhalten.

From:
https://wiki.ihb-eg.de/ - **FlexWiki**

Permanent link:
https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2sss/prueferwahl_bis_2.04.06

Last update: **2021/02/01 14:32**