


System Log

Das System Log ist ein Dialog, der dem Nutzer für verschiedene Bereiche hilfreiche Daten anzeigt. Gegenwärtig unterstützt das System Log folgende Funktionen:

- Erstellen von Druckerzeugnissen
- Erstellen von Mailvorlagen
- Systemausgaben (Trace)

Das System Log kann in den Modulen PA, PD und PO sowie in den HIS-Schnittstellen unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ ein- und ausgeblendet werden. Darüber hinaus ist dies auch mit der Tastenkombination *Strg+Umschalttaste+L* möglich. Die Position und Größe des System Log Fensters ist veränderbar und wird für jeden Nutzer bzw. jedes FlexNow-Modul in der Registry gespeichert, so dass das System Log beim nächsten Öffnen wieder an der gleichen Stelle erscheint



Anzeige

Suchtext: Hiermit kann die Ausgabe gefiltert werden. Es werden nur die Zeilen angezeigt, die den

Suchtext enthalten. Das Filtern erfolgt automatisch beim Eintippen des Suchtextes - ein Bestätigen z.B. mit Enter ist nicht erforderlich. Mit dem X-Button hinter dem Eingabefeld wird der Suchtext gelöscht und damit wieder die gesamte, ungefilterte Ausgabe angezeigt.

Clear - Löschen aller Ausgaben im System Log.

Keep - Wenn diese Option aktiviert ist (der Button wird dann grün markiert), dann werden die Einstellungen des System Log beim Beenden des Moduls gespeichert.

Druckerzeugnisse

XML - Anzeige der XML-Struktur für die Erstellung des Druckerzeugnisses. Auf die Inhalte dieser XML-Struktur kann in der XSL-Datei des Druckerzeugnisses zugegriffen werden.

Aktiv - Hiermit kann das Erstellen des Druckerzeugnisses deaktiviert werden. Auch wenn im Druckdialog auf den Button *Drucken* geklickt wird, wird kein Pdf erstellt. Sofern aber die Anzeige der XML-Struktur aktiviert ist, wird diese im System Log angezeigt.

Mailversand

XML - Anzeige der XML-Struktur für die Erstellung der Mail. Auf die Inhalte dieser XML-Struktur kann in der XSL-Datei des Mailvorlage zugegriffen werden.

XSL - Anzeige des Ergebnisses der Xsl-Transformation. Hierbei handelt es sich um eine weitere XML-Struktur, mit welcher der Mailversand durchgeführt wird.

Log - Protokoll des Sendevorgangs und Anzeige der Mail (dies wird beim deaktiviertem Mailversand simuliert).

Aktiv/Test/Aus (Modus) - Mit dem Klick auf diesen Button wird zwischen den unterschiedlichen Versandemodi umgeschaltet.

- Aktiv - der Mailversand ist aktiv und die Mails werden an die im fachlichen Kontext beabsichtigten EMail-Adressen gesendet.
- Test - der Mailversand ist aktiv, alle Mails werden aber an die im System Log angegebene Test-Adresse gesendet.
- Aus - der Mailversand ist vollständig deaktiviert - dennoch wird die EMail generiert und die gewünschten Protokolle werden im System Log angezeigt.

EMail-Adresse Test: Wenn der Testmodus für den Mailversand aktiviert ist, dann werden alle Mails an die hier angegebene Adresse gesendet.

Trace

Aktiv/Aus - aktivieren bzw. deaktivieren von Systemausgaben, die vom Flexnow-Team an spezifischen Stellen in den Programmcode integriert werden. Diese dienen vorwiegend der Fehlersuche durch das Flexnow-Team.

Bei der Benutzung der HIS-Schnittstellen mit HISinOne können hierüber die Aufrufe der WebServices im Detail ausgegeben werden.

From:
<https://wiki.ihb-eg.de/> - **FlexWiki**

Permanent link:
<https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/sysemlog/start>

Last update: **2018/11/27 16:50**

