

FN2Service

FN2Service Intern

Der interne Service von FN2Service steuert zur Zeit (Stand Dezember 2023)

- die autom. Abgabe von fälligen hochgeladenen Arbeiten
- die Anzeige von Arbeiten (nur PDFs) im PA-Modul
- die Aktualisierung von Bezeichnern in fn2Web bei Änderungen in den fn2Modulen

Für die automatische Abgabe muss das SQL-Skript Nr. 1238 in der META-DB eingespielt sein.

Für die Kommunikation mit den fn2Modulen wurde im [Release 2.04.11](#) eine neue Rolle 'FN2ServiceIntern' eingeführt, die einem Benutzer zugeordnet werden muss (siehe SQL-Skript 1265). Zudem müssen folgende Einträge in der Setup-Tabelle vorhanden und sinnvoll gefüllt sein:

Parameter	Wert	Erklärung
INTERN_USER	Kennung	Die Kennung des FN2ServiceIntern-Nutzers
INTERN_PASS	Passwort	Das Passwort des FN2ServiceIntern-Nutzers
INTERN_SERVER	URL	Die Adresse der FN2Service-Web-App
INTERN_VERZEICHNIS	Dateipfad	Der Pfad (vom fn2Module-Verzeichnis ausgehend) in dem die heruntergeladenen PDFs zwischengespeichert werden sollen

Da das Passwort im Klartext abgelegt wird (analog zum Druck-User), raten wir dringend hierfür einen eigenen Nutzer anzulegen und diesem keine weiteren Rollen zuzuweisen.

Falls im FN2AUTH Parameter 'ROLLENERLAUBT' (in der web.xml) die Rolle 7 (allgemeiner Nutzer) nicht erlaubt ist, muss dort wenigstens die im SQL-Skript 1238 angelegte Rolle 49 (FN2ServiceIntern) gestattet werden.

From:
<https://wiki.ihb-eg.de/> - **FlexWiki**

Permanent link:
https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2/service_intern

Last update: **2023/12/19 10:59**

